

Dräger-Info CSE Connect – digitalisiert den Informationsaustausch im Freimessprozess



Leitfaden zum Einstieg in die vernetzte Sicherheitstechnik

Mit folgenden wenigen Schritten zu Gasmessergebnissen auf der App und in der Cloud.

1. Account für Web-Zugriff anlegen

Account über Webseite anfordern
(Test-Account einen Monat kostenlos, kein Abo,
Kündigung nicht notwendig)

[Link auf die Webseite](#)

Zugangsdaten werden per E-Mail
gesendet (innerhalb 24 h)



<https://cseconnect.draeger.com>

2. Installation „Dräger CSE Connect“ im Handy oder Tablet

Installation über den
App-Store für Apple™ Geräte oder
Play-Store für Android™ Geräte

Apple / IOS



Android



3. Verbindung der Messgeräte

Neben automatischer Übertragung von
Messwerten des X-am 8000 ist auch die
manuelle Eingabe möglich.
(X-pid 9500, Pac 6X00 und Pac 8X00 geplant)



Das ideale Team: CSE Connect und X-am 8000

Die Softwarelösung Dräger CSE Connect digitalisiert den Informationsaustausch im Freimessprozess. Der Datentransfer zwischen Smartphone-App und Web-Applikation erfolgt über eine Cloud-Anbindung.

Das Gasmessgerät Dräger X-am 8000 kommuniziert über Bluetooth® mit der Smartphone-App. Das hilft Ihnen, Ihre Messaufgaben effizienter und kostengünstiger zu managen.

CSE Connect Office ist die Anwendung für die zentrale Verwaltung, z.B. des Schichtleiters oder des Sicherheitsingenieurs. In Web Applikation können Messaufträge beauftragt, geplant und dokumentiert werden. Nach erfolgter Messung können die Messwerte in der Office Anwendung bewertet werden.

Zugriff bekommt der Kunden ganz einfach über einen Web-Browser, z.B. Google Chrome.

Der Schichtleiter kann neue Aufträge ortsgenau anlegen und die zu messenden Gase festlegen. Messaufträge können in einem Auftragspool abgelegt oder einem Gasanalysten zugewiesen werden. Eine Im- und Exportfunktion in und aus Excel Formaten erleichtert die Arbeit.

CSE Connect Mobile ist die Anwendung für den Gasanalysten. In der auf dem Smartphone installierten Android App erhält der Gasanalyst seine ihm persönlich zugewiesenen Aufträge und kann selbst weitere Aufträge aus dem Auftragspool übernehmen. Im nächsten Schritt können die Aufträge geplant werden.

Messwerte werden digital aufgenommen und stehen allen Anwendern direkt zur Verfügung. Zudem können weitere Informationen dem Schichtleiter-/Sicherheitsingenieur digital übermittelt werden.

Darüber hinaus ist es mit dem **X-am 8000** möglich, die Messwerte direkt zu übertragen.

Produkt-Webseite: Dräger CSE Connect	Log-In: https://cseconnect.draeger.com
Produkt-Webseite: Dräger X-am 8000	

Marketing Manager DACH
Mobile Gasesstechnik

Daniel Budde

UNTERNEHMENSZENTRALE

Drägerwerk AG & Co. KGaA

Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland
www.draeger.com

Hersteller:

Dräger Safety AG & Co. KGaA

Revalstraße 1
23560 Lübeck, Deutschland