

Dräger-Info Feuerwehr

September 2022



Dräger FPS-COM 7000 – neue Firmware


Es ist so weit! Wir freuen uns, Euch mitteilen zu können, dass wir für unsere Kommunikationseinheit FPS-COM 7000 die neue Firmware 4.0 freigegeben haben. Die Fassung der Firmware für FPS-COM 7000 haben wir auf Basis von Kunden-Feedback für eine verbesserte Nutzung weiterentwickelt.

Was genau haben wir verändert und verbessert?

- Lauterer Sprachverstärker (EN-Version)
- Kürzere Gruppenbildungszeit (TeamTalk)
- Erhöhte Stabilität (TeamTalk)
- Verbesserte Sprachaktivitätserkennung
- Optional: Batteriestatus-Abfrage bei Start über Sprachverstärker und Ohrhörer (auswählbar in der Konfigurationssoftware C7)
- Diverse Bugfixes und überarbeitetes Fehlermanagement-Release

Weitere Informationen zu den Veränderungen findet Ihr in der offiziellen Release-Note der Software.

Bitte beachtet, dass die FW 3.7 und FW 4.0 nicht miteinander kompatibel sind. Es ist also eine zeitgleiche Aktualisierung aller Geräte notwendig.



Nach Installation des Updates kann die FPS-COM 7000 nicht wieder auf Version 3.7 zurückgesetzt werden.

Neue Kommunikationseinheiten werden in der Produktion automatisch mit der neuen Firmware 4.0 ausgestattet.

Die neue Version der Firmware und Programmiersoftware für die FPS-COM 7000 findet Ihr auf unserer Website: www.draeger.com/en_uk/Software-Download

Hier findet Ihr auch die offizielle Release-Note mit weiteren Informationen zur aktuellen Software.

Für alle weiteren Fragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.